Version 26-12 – Änderungen & Neues

Inhalt

Version 26-12 – Änderungen & Neues 1


Änderungen in Mercury 1

1. Bildkachel-Listen zum Wischen 1
2. Bildkacheln im Smartphone-Hochformat* 2
3. Verlinkung eines kompletten Inhalts-Abschnitts* 3
4. Medien im Hochformat flexibel ausrichten* 4
5. Veranstaltungskosten ohne Kategorie angeben* 4
6. Veranstaltungsart oder Nummer in Listen anzeigen* 4

Änderungen in Mercury

1. Bildkachel-Listen zum Wischen


Mit dem neuen Formatter „Statische Liste: Wischen“ lassen sich Bildkacheln nebeneinander als Slider darstellen. Besucher können die Einträge auf Touch-Geräten durch Wischen und mit der Maus durch Ziehen ansehen.



Die Darstellung steht für Listen mit Bildkachel-Aufmachern zur Verfügung, beispielsweise für Medien, Artikel, Veranstaltungen und Lockvögel. Sie funktioniert auf allen Bildschirmgrößen. Auch das neue Bildformat „9:16 - Smartphone (Hochformat)“ kann verwendet werden.

Die Liste zeigt die unter „Anzahl Elemente“ festgelegte Menge an Treffern. Weitere Ergebnisse werden nicht nachgeladen.

Wichtig ist die **Formatter-Einstellung** ganz oben **„Statische Liste: Wischen“** und dann können weitere Details eingestellt werden:



Wischdarstellung und Texte einstellen

Wählen Sie in den Element-Einstellungen der Liste den Formatter „Statische Liste: Wischen“. Für die Textdarstellung stehen zwei neue Einstellungen zur Verfügung:


- Textposition: „Unter dem Bild“ oder „Als Bild-Overlay“ legt die Position unabhängig von der Bildschirmgröße fest. Bei „Automatisch“ erscheinen die Texte auf kleinen Bildschirmen unter dem Bild und auf größeren als Overlay.
- Angezeigter Text: Wählen Sie „Nur den Titel anzeigen“ oder „Titel und Einleitung anzeigen“. Bei „Automatisch“ werden unter dem Bild Titel und Einleitung angezeigt, als Overlay nur der Titel.

Die weiteren Einstellungen entsprechen weitgehend denen des Sliders. Dazu gehören „Sichtbare Bilder“ für die Anzahl gleichzeitig sichtbarer Kacheln sowie die Einstellungen für automatischen Wechsel, Übergangsgeschwindigkeit, Navigationspfeile und Navigationspunkte. Standardmäßig wechselt die Anzeige automatisch alle fünf Sekunden. Soll die Liste ausschließlich manuell bedient werden, wählen Sie unter „Anzeigedauer“ die Option „Kein automatischer Bildwechsel“.

2. Bildkacheln im Smartphone-Hochformat*

Listen mit Bildkachel-Aufmachern unterstützen jetzt das Bildformat 9:16. Damit lassen sich auch hochformatige Medien und Bilder passend in einer Liste darstellen.

Das neue Hochformat steht nicht nur für Medien zur Verfügung, sondern auch für die Bildkachel-Aufmacher von Artikeln, Veranstaltungen und Blickfängen. Die Anzahl der Kacheln pro Zeile und die eingestellten Abstände bleiben unverändert. Die Kacheln werden lediglich im Hochformat ausgegeben.





Hochformat für die Liste einstellen


Wählen Sie in den Element-Einstellungen der Liste unter „Bildformat“ die Option „9:16 - Smartphone (Hochformat)“. Voraussetzung ist, dass die Liste Bildkachel-Aufmacher verwendet.

Anders als bei einem einzeln eingefügten Medienelement gibt es keine Unterteilung in Klein, Mittel und Groß. Die Breite der einzelnen Kacheln ergibt sich aus dem Raster der Liste. Das Hochformat wird auf allen Bildschirmgrößen verwendet.

Anmerkung: Im Hochformat werden alle Bildkacheln gleich groß dargestellt. Die Einstellung „Bildkachel-Darstellung“ bleibt sichtbar, Varianten mit einer vergrößerten ersten Kachel haben bei diesem Format jedoch keine Wirkung.

3. Verlinkung eines kompletten Inhalts-Abschnitts*

Mit dem neuen Formatter „Link-Box mit Bild“ wird ein Inhalts-Abschnitt mit Überschrift, Text und Bild zu einer zusammenhängenden, anklickbaren Fläche. So lassen sich beispielsweise weiterführende Inhalte auf Übersichts- und Einstiegsseiten ansprechend verlinken.





4. Medien im Hochformat flexibel ausrichten*

Medien im Smartphone-Hochformat können in der Medien-Detailansicht jetzt linksbündig, zentriert oder rechtsbündig angezeigt werden. Die neue Element-Einstellung ermöglicht eine passende Ausrichtung auf allen Bildschirmgrößen.




Bisher wurden Medien mit einem Smartphone-Hochformat linksbündig ausgegeben. Insbesondere wenn neben einem schmalen Video noch freier Platz vorhanden ist, kann eine andere Ausrichtung besser zur Seitengestaltung passen.

Der Formatter „Medien Detailansicht“ wurde deshalb um die Einstellung „Bild-Ausrichtung“ erweitert. Damit lässt sich die Position des Mediums unabhängig von der Ausrichtung der Überschrift und des Textes festlegen.

5. Veranstaltungskosten ohne Kategorie angeben*

Kosten für Veranstaltungen können jetzt auch ohne Angabe einer Kategorie erfasst werden. Die Darstellung der Kostenübersicht passt sich automatisch an die vorhandenen Angaben an.

Auf der Registerkarte „Buchbarkeit“ können unter „Kosten / Preiskategorie“ die Preise einer Veranstaltung hinterlegt werden. Das Feld „Kategorie“ ist dabei nicht mehr verpflichtend. So lässt sich beispielsweise ein einheitlicher Teilnahmebeitrag angeben, ohne eine zusätzliche Bezeichnung eintragen zu müssen.



6. Veranstaltungsart oder Nummer in Listen anzeigen*

Die Veranstaltungsart oder Nummer kann jetzt auch in Veranstaltungslisten angezeigt werden. Eine zusätzliche Markierung macht diese Information bereits in der Übersicht sichtbar.



In der Listeneinstellung muss Zeige Art / Nummer aktiviert werden:

